2019年4月18日 情報科学センター

<u>Windows 10 の場合</u>

1. 「スタートメニュー」→「設定」を開きます。



2.「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」を開きます。

設定		← 設定	
	Windows の設定	⋒ ホ −ム	Wi-Fi
-	-1	設定の検索の	Wi-Fi
L	設定の使業	ネットワークとインターネット	
		角 状態	利用できるネットワークの表示
システム ディフブレイ サウンド 通知 電源	デバイス Rivetooth プリンター ヌウス		ハードウェアのプロパティ
		i Wi-Fi	既知のネットワークの管理
ネットワークとインターネット		記 イーサネット	ランダムなハードウェア アドレス
Wi-Fi、 機内モード、 VPN	背景、ロック画面、色		ランダムなハードウェア アドレスを使って、さまざまな Wi-Fi ネッ
		% VPN	時に自分の位置消報を追動されにくくします。この設定は利 されます。
アカウント アナウット 回知 声思 ★	時刻と言語	ゆ 機内モード	ランダムなハードウェア アドレスを使う
アカラフト、メール、回用の、報告報、35、 族	н /* врама ложа Ц13	(り) モバイル ホットスポット	€ 17

3. 学内で使用するときは、「**ランダムなハードウェア アドレスを使う**」を「**オフ**」にします。 (学外のフリーWi-Fi などを使用するときは、「オン」にします。)



4. 「ハードウェアのプロパティ」を開きます。



5. 表示された「物理アドレス(MAC)」をメモし、申請時に記載します。

← 設定	
ல் Wi-Fi	
プロパティ	
製造元:	Intel Corporation
説明:	Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265
ドライバーのバージョン:	20.70,3,3
物理アドレス (MAC):	00-25-00-07-68-0E
コピー	
質問がありますか ヘルプを表示	2

※物理アドレスは16進数(0~9の数字とA~Fのアルファベット)で表記されます。 A~F以外のアルファベットは誤りですので、申請時の写し間違い等に注意してください。

<u>Windows 8.1 や Windows 7 の場合</u>

1. コマンドプロンプトを開きます。

Windows 8.1 … スタートメニューを右クリック → コマンド プロンプト

Windows 7 … スタートメニュー → すべてのプログラム → アクセサリ → コマンド プロンプト

2. 「ipconfig /all」と入力し,「Enter キー」を押します。



- 3. 申請に必要な物理アドレスを確認します。
 - ・「Wireless LAN adapter …」や「ワイヤレス ネットワーク接続」などの欄を探します。 ※「イーサネット アダプター」や「Tunnel adapter」の欄ではありません。
 - 「説明」欄が「Microsoft … Virtual …」ではないものを確認し、申請時に記載します。
 ※「Intel …」や「Realtek …」,「Atheros …」など、メーカー名が入っています。

C:¥Windows¥system32¥cmd.exe	7778).		×
WINS プロキシ右効 いいえ			^
Wireless LAN adapter Wi-Fi:			
メディアの状態メディアは接続されていません			
後続回有の DNS サフィックス Intel(R) Dual Band Wireless-AC 説明 物理アドレス	0 3165		
自動構成有効		こオ	しを申請
Wireless LAN adapter ローカル エリア接続* 2:			
メディアの状態メディアは接続されていません			
接続固有の UNS サフィックス 説明 Microsoft Wi-Fi Direct Virtual	l Adapter		
初理アトレス	\checkmark		
イーサネット アダプター Bluetooth ネットワーク接続:	۲,	れで	はない
メディアの状態メディアは接続されていません			
後期回有の DNS タクキタタス	ea Network)		
初理アトレス			
目動補政有効....................................			
C:¥Users¥shien>			~

※物理アドレスは16進数(0~9の数字とA~Fのアルファベット)で表記されます。 A~F以外のアルファベットは誤りであるため、申請時の写し間違いに注意してください。